

メールソフト設定確認手順書 (iOS 11.X メール)

- ・お手元に「承り書」をご用意ください。
- ・お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。

1. ホーム画面で「設定」をタップします。



2. 「アカウントとパスワード」をタップします。



3. 設定を確認するアカウントをタップします。



4. 下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

「送信メールサーバ」の「SMTP」をタップします。

アカウント	オン
メール	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
ホスト名	ウイルスチェック「無」の場合 sp.利用ドメイン名 例) sp.example.co.jp sp.okbnet.ne.jp ウイルスチェック「有」の場合 vsp.利用ドメイン名 例) vsp.example.co.jp vsp.okbnet.ne.jp
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力



5. 「プライマリサーバ」下の設定箇所をタップします。



6. 下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

確認後、画面右上の「完了」をタップします。

サーバ	オン
ホスト名	ウイルスチェック「無」の場合 gw.利用ドメイン名 例) gw.example.co.jp gw.okbnet.ne.jp ウイルスチェック「有」の場合 vgw.利用ドメイン名 例) vgw.example.co.jp vgw.okbnet.ne.jp
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
SSL を使用	オフ
認証	パスワード
サーバポート	587



7. 画面左上のアカウント名のボタンをタップします。



8. 「詳細」をタップします。



9. 下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

確認後、画面左上のアカウント名のボタンをタップします。

SSL を使用	オフ
認証	パスワード
サーバから削除	ご利用に応じて選択
サーバポート	110



10. 画面右上の「完了」をタップして、確認完了です。



共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局（サポート時間：平日9：00～17：00）
TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/