

メールソフト設定手順書 (iOS メール) SSL 対応


- お手元に「承り書」をご用意ください。
- お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。
- 本マニュアルは iOS 18.x で作成しています。iOS のバージョンにより表現や画面構成が異なる場合があります。

★ 設定手順

1. ホーム画面で「設定」をタップします。



2. 「アプリ」をタップします。



3. 「メール」をタップします。




4. 「メールアカウント」をタップします。




5. 「アカウントを追加」をタップします。



6. 「その他」をタップします。



7. 「メールアカウントを追加」をタップします。



8. 新規アカウントを設定し、「次へ」をタップします。

名前	任意の名前を入力 ※ここに入力した名前が、メールの送信者として表示されます。
メール	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力



9. 「POP」をタップします。



10. 受信メールサーバ、送信メールサーバを設定し、「保存」をタップします。

※受信・送信とも同じ設定です。

ホスト名	■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp ■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は変更後のパスワードを入力

キャンセル 新規アカウント 保存

受信メールサーバ

ホスト名 mp.okbnet.ne.jp

ユーザ名 tar123

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mp.okbnet.ne.jp

ユーザ名 tar123

パスワード ●●●●●●

11. 「メールアカウント」画面に戻るので、OKBNETのご利用アカウントをタップします。

< メール メールアカウント

アカウント

iCloud
iCloud Drive、連絡先、カレンダー、Safariとその他6項目... >

okbnet.ne.jp
メール >

アカウントを追加 >

12. 「SMTP」をタップします。

送信メールサーバ

SMTP mp.okbnet.ne.jp >

詳細 >

アカウントを削除

13. 「プライマリサーバ」下の設定箇所をタップします。

< okbnet.ne.jp SMTP

プライマリサーバ

mp.okbnet.ne.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

1 4. 各項目の設定を確認し、「完了」をタップします。

SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465



1 5. 画面左上のアカウント名のボタンをタップします。



1 6. 「詳細」をタップします。



1 7. 各項目の設定を確認し、画面左上のアカウント名をタップします。

SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバから削除	ご利用に応じて選択
サーバポート	995



18. 「完了」をタップします。

キャンセル	okbnet.ne.jp	完了
右側	共立 入印	
メール	taro@okbnet.ne.jp	>
説明	okbnet.ne.jp	
受信メールサーバ		

以上で、メールの設定は完了です。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局（サポート時間：平日9：00～17：00）
TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
E-mail info@okbnet.ne.jp URL <https://www.okbnet.ne.jp/>