メールソフト設定手順書（Thunderbird 60.x）

・お手元に「承り書」をご用意ください。
・事前に Thunderbird 60.x をインストールしてください。

★設定手順

1．「Thunderbird」を起動します。

2．「メール」をクリックします。

3．下記の表を参照し、各項目を入力します。

「続ける」をクリックします。

あなたのお名前	任意の文字列を入力 ※こちらに入力した名前がメールの送信者として表示されます
メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例）taro@okbnet.ne.jp
パスワード	承り書に記載のパスワード ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワード



4．下記の表を参照し、各項目を入力します。

受信サーバー	POP3	
	サーバーのホスト名	■ウイルスチェック「無」の場合 **sp.利用ドメイン名** 例） sp.example.co.jp、 sp.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 **vsp.利用ドメイン名** 例） vsp.example.co.jp、 vsp.okbnet.ne.jp
	ポート番号	110
	SSL	接続の保護なし
	認証方式	通常のパスワード認証
送信サーバー	SMTP	
	サーバーのホスト名	■ウイルスチェック「無」の場合 **gw.利用ドメイン名** 例） gw.example.co.jp、 gw.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 **vgw.利用ドメイン名** 例） vgw.example.co.jp、 vgw.okbnet.ne.jp
	ポート番号	587
	SSL	接続の保護なし
	認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力	

「完了」をクリックします。

5．内容を確認し、「接続するうえで危険性を理解しました」にチェックを入れ、「完了」をクリックします。



6．OKBNET のご利用アカウントを選択して、「このアカウントの設定を表示する」をクリックします。



7．「サーバー設定」をクリックし、「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」のチェックを外します。　※任意

「OK」をクリックします。



以上で、メールの設定は完了です。

※「Thunderbird」を一旦終了し、「Thunderbird」を起動してからメールをご利用ください。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局（サポート時間：平日９：００～１７：００）

TEL　０５８４－７７－２８０４　　FAX　０５８４－７７－２８４４

E-mail　info@okbnet.ne.jp　URL　https://www.okbnet.ne.jp/