


メールソフト設定手順書（Thunderbird）SSL 対応

- お手元に「承り書」をご用意ください。
- 事前に Thunderbird をインストールしてください。
- 本マニュアルは Thunderbird 139.x で作成しています。Thunderbird のバージョンにより表現や画面構成が異なる場合があります。

★ 設定手順

1. 「Thunderbird」を起動します。
2. 「新しいアカウント」－「メールアカウント」をクリックします。



3. 各項目を入力し、「手動設定」をクリックします。

あなたのお名前	任意の文字列を入力 ※こちらに入力した名前がメールの送信者として表示されます
メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
パスワード	承り書に記載のパスワード ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワード



4. 各項目を入力し、「完了」をクリックします。

パスワード
●●●●●●●●

パスワードを記憶する

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: mp.okbnet.ne.jp

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: tar123

送信サーバー

ホスト名: mp.okbnet.ne.jp

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: tar123

詳細設定


再テスト キャンセル **完了**

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。


あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

受信サーバー	プロトコル	POP3
	ホスト名	<ul style="list-style-type: none"> ■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp ■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
	ポート番号	995
	接続の保護	SSL/TLS
	認証方式	通常のパスワード認証
	ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
送信サーバー	ホスト名	<ul style="list-style-type: none"> ■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp ■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
	ポート番号	465
	接続の保護	SSL/TLS
	認証方式	通常のパスワード認証
	ユーザー名	承り書のユーザ名を入力

5. 「完了」をクリックします。



6. OKBNET のご利用アカウント上で右クリック、「設定」をクリックします。



7. 「サーバー設定」をクリックし、「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」のチェックを外します。 ※任意



以上で、メールの設定は完了です。

※「Thunderbird」を一旦終了し、「Thunderbird」を起動してからメールをご利用ください。