

メールソフト設定確認手順書 (Android 4.X メール)

- ・お手元に「承り書」をご用意ください。
- ・お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。
- ・このページでは例として、SoftBank の AQUOS PHONE 106SH を使用してご案内します。
お使いのスマートフォンによって、表示される画面や項目名が異なる場合があります。

1. 「メール」を起動します。




2. 「メニュー」 - 「設定」をタップします。



3. 設定を確認するアカウントをタップします。




4. 「受信設定」をタップします。




5. 受信設定を確認します。

ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
POP3 サーバー	■ウイルスチェック「無」の場合 sp.利用ドメイン名 例) sp.example.co.jp sp.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 vsp.利用ドメイン名 例) vsp.example.co.jp vsp.okbnet.ne.jp
ポート	「110」と入力
セキュリティの種類	「なし」を選択
サーバーからメールを削除	ご利用に応じて選択




「完了」をタップします。

6. 「送信設定」をタップします。



7. 送信設定を確認します。

SMTP サーバー	■ウイルスチェック「無」の場合 gw.利用ドメイン名 例) gw.example.co.jp gw.okbnet.ne.jp
	■ウイルスチェック「有」の場合 vgw.利用ドメイン名 例) vgw.example.co.jp vgw.okbnet.ne.jp
ポート	「587」と入力
セキュリティの種類	「なし」を選択
ログインが必要	チェックする
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワード



「完了」をタップします。

8. アカウントの設定画面に戻りましたら確認完了です。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局（サポート時間：平日9：00～17：00）
TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/