

メールソフト設定手順書 (Android 4.X メール)

- ・お手元に「承り書」をご用意ください。
- ・お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。
- ・このページでは例として、SoftBank の AQUOS PHONE 106SH を使用してご案内します。
お使いのスマートフォンによって、表示される画面や項目名が異なる場合があります。


★ 設定手順

1. 「メール」を起動します。



2. アカウント設定をします。

メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力



「次へ」をタップします。

既に他のメールアドレスを設定している場合

下表を参照し、新しいアカウントを追加してください。

「メニュー」 - 「設定」をタップします。



「アカウントを追加」をタップします。



3. 「POP3」をタップします。



4 . アカウント設定をします。

ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
POP3 サーバー	■ ウイルスチェック「無」の場合 sp.利用ドメイン名 例) sp.example.co.jp sp.okbnet.ne.jp ■ ウイルスチェック「有」の場合 vsp.利用ドメイン名 例) vsp.example.co.jp vsp.okbnet.ne.jp
ポート	「110」と入力
セキュリティの種類	「なし」を選択
サーバーからメールを削除	ご利用に応じて選択

「次へ」をタップします。

5 . アカウント設定をします。

SMTP サーバー	■ ウイルスチェック「無」の場合 gw.利用ドメイン名 例) gw.example.co.jp gw.okbnet.ne.jp ■ ウイルスチェック「有」の場合 vgw.利用ドメイン名 例) vgw.example.co.jp vgw.okbnet.ne.jp
ポート	「587」と入力
セキュリティの種類	「なし」を選択
ログインが必要	チェックする
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワード

「次へ」をタップします。

6．お客さまのご利用に応じて各項目を選択します。

「次へ」をタップします。

アカウントの設定

受信トレイを確認する頻度
15分毎

☐ いつもこのアカウントでメールを送信

☒ メール着信を知らせる

☒ このアカウントからメールを同期する

戻る 次へ

7．アカウント設定をします。

あなたの名前	任意の名前を入力 ここに入力した名前が、メールの送信者として表示されます。
--------	--

「次へ」をタップします。

アカウント設定

アカウントの設定が完了しました。
このアカウントに名前を付ける(省略可):
taro@okbnet.ne.jp

あなたの名前(送信メールに表示されます)
共立 太郎

次へ

8．「受信トレイ」が表示されましたら、設定完了です。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局(サポート時間: 平日9:00~17:00)
TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/