


# メールソフト設定手順書(Android 8.X メール)SSL 対応

- ・お手元に「承り書」をご用意ください。
- ・お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。
- ・このページでは例として、GalaxyS8 を使用してご案内します。  
お使いのスマートフォンによって、表示される画面や項目名が異なる場合があります。

## ★ 設定手順


1. 「Gmail」をタップします。




2. 左上のメニューをタップします。




3. 「 」をタップします。



4. 「アカウントを追加」をタップします。



5. 「その他」をタップします。



6. メールアドレスを入力し、「手動セットアップ」をタップします。

メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
---------	---

7. 「個人用 (POP3)」をタップします。

8. パスワードを入力し、「次へ」をタップします。

パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
-------	--

9. 受信サーバーの設定をします。

ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
サーバー	メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 <b>mp.okbnet.ne.jp</b> メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 <b>利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp</b> 例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
サーバーからメールを削除	ご利用に応じて選択

「次へ」をタップします。

10 . 送信サーバーの設定をします。

ログインが必要	オン
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
SMTP サーバー	メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 <b>mp.okbnet.ne.jp</b> メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 <b>利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp</b> 例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp

送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名  
tar123

パスワード  
.....

SMTPサーバー  
mp.okbnet.jp

次へ

「次へ」をタップします。

11 . お客さまのご利用に応じて各項目を選択します。

「次へ」をタップします。

アカウントのオプション

15分間

メールの着信を知らせる

このアカウントからメールを回復する

次へ

12 . アカウント設定をします。

名前	任意の名前を入力 ここに入力した名前が、メールの送信者として表示されます。
----	--

「次へ」をタップします。


アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)  
taro@okbnet.ne.jp

名前  
共立 太郎

次へ


13 . OKBNET のご利用アカウントをタップします。



14 . 左上のメニューをタップします。



15 . 画面を下の方までスクロールして「設定」をタップします。



16 . 設定を確認するアカウントをタップします。



17 . 「受信設定」をタップします。



18. 下記項目を設定します。

ポート	995
セキュリティの種類	SSL/TLS

「完了」をタップします。

ユーザー名  
tar123

パスワード  
.....

サーバー  
mp.okbnet.ne.jp

ポート  
995

セキュリティの種類  
SSL/TLS

サーバーからメールを削除  
受信トレイから削除したとき

キャンセル 完了

19. 「送信設定」をタップします。

← taro@okbnet.ne.jp

通称  
表示名を確認

日付項目  
15分毎

メールを同期する  
このアカウントのメールを同期

通知設定  
メールの着信時に通知を送信

通知を管理する

サーバー設定

送信設定  
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

送信設定  
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

20. 下記項目を設定します。

ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS

「完了」をタップします。

ログインが必要

ユーザー名  
tar123

パスワード  
..... ×

SMTP サーバー  
mp.okbnet.ne.jp

ポート  
465

セキュリティの種類  
SSL/TLS

キャンセル 完了

2 1 . アカウントの設定画面に戻りましたら、確認完了です。



共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局 (サポート時間: 平日 9:00 ~ 17:00)  
TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844  
E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/