


メールソフト設定確認手順書 (iOS メール) SSL 対応

- お手元に「承り書」をご用意ください。
- お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。
- 本マニュアルは iOS 18.x で作成しています。iOS のバージョンにより表現や画面構成が異なる場合があります。

1. ホーム画面で「設定」をタップします。



2. 「アプリ」をタップします。



3. 「メール」をタップします。



4. 「メールアカウント」をタップします。



5. 設定を確認するアカウントをタップします。



6. 各項目の設定を確認し、「送信メールサーバ」の「SMTP」をタップします。

アカウント	オン
メール	<p>承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp</p>
ホスト名	<p>■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp</p> <p>■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp</p>
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	<p>承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力</p>

7. 「プライマリサーバ」下の設定箇所をタップします。

8. 各項目の設定を確認し、「完了」をタップします。

サーバ	オン
ホスト名	<p>■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp</p> <p>■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp</p>
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	<p>承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力</p>
SSLを使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465

9. 画面左上のアカウント名をタップします。



10. 「詳細」をタップします。



11. 各項目の設定を確認し、画面左上のアカウント名をタップします。

SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバから削除	ご利用に応じて選択
サーバポート	995



1 2. 「完了」をタップして、確認完了です。

キャンセル	okbnet.ne.jp	完了
アカウント		<input checked="" type="checkbox"/>
POPアカウント情報		
名前	共立 太郎	

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局（サポート時間：平日 9：00～17：00）
TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/