メールソフト設定手順書(iOS 11.X メール)SSL 対応

- ・お手元に「承り書」をご用意ください。
- ・お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。

★設定手順

1.ホーム画面で「設定」をタップします。




2.「アカウントとパスワード」をタップします。



3.「アカウントを追加」をタップします。



4.「その他」をタップします。



5.「メールアカウントを追加」をタップします。



6.新規アカウント設定をします。

名前	任意の名前を入力 ここに入力した名前が、メールの送信者と して表示されます。
メール	承り書に記載されているご自身の メールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後の パスワードを入力

[「]次へ」をタップします。

7.「POP」をタップします。





8 . 受信・送信メールサーバの設定をします。

受信・送信とも同じ設定です。

ホスト名	メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合	
	mp.okbnet.ne.jp	
	メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合	
	利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp	
	例)「@」以降が「example.co.jp」の場合	
	example.okbnet.ne.jp	
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力	
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力	
	ご自身で変更された場合は変更後のパスワードを入力	

「保存」をタップします。

9.「アカウント」画面に戻ります。手順 1、2を行い、OKBNET のご利用アカウントを タップします。

11.「プライマリサーバ」下の設定箇所をタップします。



SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465

画面右上の「完了」をタップします。

13.画面左上のアカウント名のボタンをタップします。









14.「詳細」をタップします。



15.下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバから削除	ご利用に応じて選択
サーバポート	995

画面左上のアカウント名のボタンをタップします。

16.「完了」をタップします。 以上で設定は完了です。



