

メールソフト設定手順書 (Mac Mail 11.x)

・お手元に「承り書」をご用意ください。

★ 設定手順

1. 「メール」を起動します。



2. 「その他のメールアカウントを追加」を選択し、「続ける」をクリックします。



3. 「2 .」が表示されない場合は、「メール」 - 「アカウントを追加」をクリックします。



4. アカウント情報を入力します。

氏名	任意の名前を入力 ここに入力した名前が、メールの送信者として表示されます。
メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力



「サインイン」をクリックします。

5. 各項目を入力します。

ユーザ名	承り書に記載のユーザ名
アカウントの種類	POP を選択
受信メールサーバ	ウイルスチェック「無」の場合 sp.利用ドメイン名 例) sp.example.co.jp sp.okbnet.ne.jp ウイルスチェック「有」の場合 vsp.利用ドメイン名 例) vsp.example.co.jp vsp.okbnet.ne.jp
送信メールサーバ	ウイルスチェック「無」の場合 gw.利用ドメイン名 例) gw.example.co.jp gw.okbnet.ne.jp ウイルスチェック「有」の場合 vgw.利用ドメイン名 例) vgw.example.co.jp vgw.okbnet.ne.jp

「次へ」をクリックします。

6. 「メールは、サーバ“*****”の識別情報を確認できません。」と表示された場合は、「続ける」をクリックします。


7. 「証明書信頼設定に変更を加えようとしています。」と表示された場合は、PCの管理者パスワードを入力して、「設定をアップデート」をクリックします。

8. 「パスワードを“*****”に安全に送信できませんでした」と表示された場合は、「続ける」をクリックします。

9. 「メール」 - 「環境設定」をクリックします。




10. 「アカウント」をクリックし、作成したアカウントを選択して「アカウント情報」をクリックします。



メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除	チェックする 任意
----------------------------	--------------

11. 「サーバ設定」を選択し、下記設定をします。

受信用メールサーバ (POP)	
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	110
TLS/SSL を使用	チェックする
送信用メールサーバ (SMTP)	
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックしない



「保存」をクリックし、画面を閉じます。

以上で、メールの設定は完了です。

「Mac Mail 11.x」を一旦終了し、「Mac Mail 11.x」を起動してからメールをご利用ください。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局 (サポート時間: 平日 9:00 ~ 17:00)
 TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
 E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/