

メールソフト設定確認手順書（Mac Mail 11.x 設定確認）SSL 対応

- ・お手元に「承り書」をご用意ください。

★ 設定手順

1. 「メール」を起動します。




2. 「メール」 - 「環境設定」をクリックします。



3. 「アカウント情報」をクリックし、作成したアカウントを選択して「アカウント情報」をクリックします。


以下項目を確認します。

メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除	チェックする 任意



４．「サーバ設定」をクリックし、下記項目を確認します。

受信メールサーバ (POP)	
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
ホスト名	■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp ■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例)「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックする
送信用メールサーバ (SMTP)	
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
ホスト名	■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp ■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例)「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックする



「保存」をクリックし、画面を閉じます。

以上で、メールの設定確認は完了です。

「Mac Mail 11.x」を一旦終了してからメールをご利用ください。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局 (サポート時間: 平日 9:00 ~ 17:00)
 TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
 E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/