

メールソフト設定手順書 (Mac Mail 11.x) SSL 対応

- ・お手元に「承り書」をご用意ください。

★ 設定手順

1. 「メール」を起動します。



2. 「その他のメールアカウントを追加」を選択し、「続ける」をクリックします。



3. 「2 .」が表示されない場合は、「メール」 - 「アカウントを追加」をクリックします。



4. アカウント情報を入力します。

氏名	任意の名前を入力 ここに入力した名前が、メールの送信者として表示されます。
メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力



- 「サインイン」をクリックします。

5. 各項目を入力します。

ユーザ名	承り書に記載のユーザ名
アカウントの種類	POP を選択
受信メールサーバおよび送信メールサーバ	メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例)「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp

「サインイン」をクリックします。

6. 「パスワードを“*****”に安全に送信できませんでした」と表示された場合は、「続ける」をクリックします。




7. 「メール」 - 「環境設定」をクリックします。



8. 「アカウント」をクリックし、作成したアカウントを選択して「アカウント情報」をクリックします。


メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除	チェックする 任意
----------------------------	--------------



9. 「サーバ設定」を選択し、下記設定をします。

受信メールサーバ(POP)	
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックする
送信メールサーバ(SMTP)	
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックする

「保存」をクリックし、画面を閉じます。



以上で、メールの設定は完了です。

「Mac Mail 11.x」を一旦終了し、「Mac Mail 11.x」を起動してからメールをご利用ください。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局 (サポート時間: 平日 9:00 ~ 17:00)
TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/