

メールソフト設定手順書

(Outlook 2019「ストアアプリ版」)


- ・お手元に「承り書」をご用意ください。
- ・事前に Outlook をインストールしてください。
- ・Outlook のバージョンにより表現や画面構成が異なる場合があります。
- ・ご利用の製品によって設定方法が異なります。下記にてご確認ください。

★「ストアアプリ版」であることの確認方法

「スタート」-「Outlook」を右クリックし、「その他」にマウスポインタを合わせます。

「アプリの設定」「評価とレビュー」「共有」の項目が表示された場合は、「ストアアプリ版」ですので、本マニュアルを参照ください。

※項目がない場合は、「ストアアプリ版以外」用のマニュアルを参照ください。



★ 設定手順

1. 「Outlook」を起動します。



2. メールアドレスを入力し、「詳細オプション」をクリックします。

※右画面が表示されない場合は、最終ページをご覧ください。

Outlook

メール アドレス

taro@okbnet.ne.jp

詳細オプション ▾

接続

3. 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックし「接続」をクリックします。

Outlook

メール アドレス

taro@okbnet.ne.jp

詳細オプション ▲

☒ 自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

4. 「POP」をクリックします。

Outlook

詳細設定

Office 365 Outlook.com Exchange Google

POP IMAP Exchange 2013 以前

前に戻る

5. 下記の表を参照し、サーバー情報を入力します。
「次へ」をクリックします。

POP アカウントの設定

taro@okbnet.ne.jp

(別のユーザー)

受信メール

サーバー

sp.okbnet.ne.jp

ポート

110

☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 ☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

サーバー

gw.okbnet.ne.jp

ポート

587

暗号化方法

なし

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信

☐ 既存のデータ ファイルを使用


参照...

前に戻る

次へ

受信メール	
サーバー	■ウイルスチェック「無」の場合 sp.利用ドメイン名 例) sp.example.co.jp sp.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 vsp.利用ドメイン名 例) vsp.example.co.jp vsp.okbnet.ne.jp
ポート	110
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックしない
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要	チェックしない
送信メール	
サーバー	■ウイルスチェック「無」の場合 gw.利用ドメイン名 例) gw.example.co.jp gw.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 vgw.利用ドメイン名 例) vgw.example.co.jp vgw.okbnet.ne.jp
ポート	587
暗号化方法	なし
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要	チェックしない

6. 「パスワード」に承り書に記載のパスワード（※）を入力し、「接続」をクリックします。
- ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力



7. 「ユーザー名」を承り書に記載のユーザ名に修正し、「OK」をクリックします。




「問題が発生しました」と表示された場合

■メールアドレスが違う場合


「～ではない場合」をクリックし、手順「2.」に戻り、再設定してください。

■メールアドレスが正しい場合


「アカウント設定の変更」をクリックし、手順「5.」に戻り、再設定してください。




8. 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックを外し、「完了」をクリックします。




9. 「ファイル」をクリックします。



10. 「アカウント設定」-「プロフィールの管理」をクリックします。



1 1. 「電子メールアカウント」をクリックします。




1 2. 「メール」タブをクリックします。

OKBNET のご利用アカウントを選択し、「変更」をクリックします。



1 3. 下記の表を参照して設定を行い、「詳細設定」をクリックします。


名前	任意の名前を入力
[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする	チェック外す



1 4. 「詳細設定」タブをクリックします。

「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外します。(任意)

「OK」をクリックします。



1 5. 「次へ」をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(V): 共立 太郎
電子メール アドレス(E): taro@okbnet.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): sp.okbnet.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): gw.okbnet.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): tar123
パスワード(P): *****
☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバー がセキュリティーで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
☐ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

1 6. 「完了」をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。


< 戻る(B) 完了 ヘルプ

以上で、メールの設定は完了です。

※「Outlook」を一旦終了し、「Outlook」を起動してからメールをご利用ください。

手順「2.」の画面が表示されない場合

「ファイル」タブをクリックします。



「アカウントの追加」をクリックします。
手順「2.」から設定を行ってください。

