

# メールソフト設定手順書

## (Outlook 2019「ストアアプリ版」) SSL 対応


- お手元に「承り書」をご用意ください。
- 事前に Outlook をインストールしてください。
- Outlook のバージョンにより表現や画面構成が異なる場合があります。
- ご利用の製品によって設定方法が異なります。下記にてご確認ください。

### ★「ストアアプリ版」であることの確認方法

「スタート」-「Outlook」を右クリックし、「その他」にマウスポインタを合わせます。

「アプリの設定」「評価とレビュー」「共有」の項目が表示された場合は、「ストアアプリ版」ですので、本マニュアルを参照ください。

※項目がない場合は、「ストアアプリ版以外」用のマニュアルを参照ください。



# ★ 設定手順

1. 「Outlook」を起動します。



2. メールアドレスを入力し、「詳細オプション」をクリックします。


※右画面が表示されない場合は、最終ページをご覧ください。

This is the first screen of the Outlook setup wizard. It features the Outlook logo at the top. Below it, there is a text input field labeled 'メールアドレス' (Email address) containing 'taro@okbnet.ne.jp'. Below the input field is a button labeled '詳細オプション' (Detailed options) with a downward arrow. At the bottom is a large blue button labeled '接続' (Connect).

3. 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックし「接続」をクリックします。

This is the second screen of the Outlook setup wizard. It features the Outlook logo at the top. Below it, there is a text input field labeled 'メールアドレス' (Email address) containing 'taro@okbnet.ne.jp'. Below the input field is a button labeled '詳細オプション' (Detailed options) with an upward arrow. Below this button is a checkbox labeled '自分で自分のアカウントを手動で設定' (Manually set up my account) which is checked. At the bottom is a large blue button labeled '接続' (Connect).

4. 「POP」をクリックします。

This is the third screen of the Outlook setup wizard, titled '詳細設定' (Advanced settings). It shows several icons for different account types: Office 365, Outlook.com, Exchange, Google, POP, IMAP, and Exchange 2013 以前. The 'POP' icon is highlighted with a red box. At the bottom left is a link labeled '前に戻る' (Go back).

5. 下記の表を参照し、サーバー情報を入力します。  
「次へ」をクリックします。

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受信メール                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| サーバー                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合<br/><b>mp.okbnet.ne.jp</b></li> <li>■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合<br/><b>利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp</b><br/>例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合<br/>example.okbnet.ne.jp</li> </ul> |
| ポート                                 | 995                                                                                                                                                                                                                                          |
| このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要      | チェックする                                                                                                                                                                                                                                       |
| セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要 | チェックしない                                                                                                                                                                                                                                      |
| 送信メール                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| サーバー                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合<br/><b>mp.okbnet.ne.jp</b></li> <li>■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合<br/><b>利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp</b><br/>例) 「@」以降が「example.co.jp」の場合<br/>example.okbnet.ne.jp</li> </ul> |
| ポート                                 | 465                                                                                                                                                                                                                                          |
| 暗号化方法                               | SSL/TLS                                                                                                                                                                                                                                      |
| セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要 | チェックしない                                                                                                                                                                                                                                      |

6. 「パスワード」に承り書に記載のパスワード (※) を入力し、「接続」をクリックします。  
※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力

7. 「ユーザー名」を承り書に記載のユーザ名に修正し、「OK」をクリックします。




**「問題が発生しました」と表示された場合**

■ メールアドレスが違う場合


「～ではない場合」をクリックし、手順「2.」に戻り、再設定してください。

■ メールアドレスが正しい場合


「アカウント設定の変更」をクリックし、手順「5.」に戻り、再設定してください。




8. 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックを外し、「完了」をクリックします。




9. 「ファイル」をクリックします。



10. 「アカウント設定」-「プロファイルの管理」をクリックします。



11. 「電子メールアカウント」をクリックします。




1 2. 「メール」タブをクリックします。

OKBNET のご利用アカウントを選択し、「変更」をクリックします。



1 3. 下記の表を参照して設定を行い、「詳細設定」をクリックします。


| 名前                            | 任意の名前を入力 |
|-------------------------------|----------|
| [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする | チェック外す   |



1 4. 「詳細設定」タブをクリックします。

「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外します。(任意)

「OK」をクリックします。



1 5. 「次へ」をクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**

名前(N): 井立 太郎  
電子メール アドレス(E): tero@okbnet.ne.jp

**サーバー情報**

アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mp.okbnet.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mp.okbnet.ne.jp

**メール サーバーへのログイン情報**

アカウント名(U): tar123  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)  
☐ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

1 6. 「完了」をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。


< 戻る(B) **完了** ヘルプ

以上で、メールの設定は完了です。

※「Outlook」を一旦終了し、「Outlook」を起動してからメールをご利用ください。

手順「2.」の画面が表示されない場合

「ファイル」タブをクリックします。



「アカウントの追加」をクリックします。  
手順「2.」から設定を行ってください。

