

メールソフト設定確認手順書（Outlook 2021）


- ・お手元に「承り書」をご用意ください。

★ 設定手順


1. 「Outlook」を起動します。




2. 「ファイル」をクリックします。



3. 「アカウント設定」-「プロファイルの管理」をクリックします。



4. 「電子メールアカウント」をクリックします。



5. 「メール」タブをクリックします。
OKBNET のご利用アカウントを選択し、「変更」をクリックします。



6. 下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

名前	任意の名前を入力
電子メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	■ウイルスチェック「無」の場合 sp.利用ドメイン名 例) sp.example.co.jp sp.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 vsp.利用ドメイン名 例) vsp.example.co.jp vsp.okbnet.ne.jp
送信メールサーバー	■ウイルスチェック「無」の場合 gw.利用ドメイン名 例) gw.example.co.jp gw.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 vgw.利用ドメイン名 例) vgw.example.co.jp vgw.okbnet.ne.jp
アカウント名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックする
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックしない
[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする	チェック外す

7. 「詳細設定」をクリックします。

8. 「送信サーバー」タブをクリックします。

下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックする
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する

9. 「詳細設定」タブをクリックします。


下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

「OK」をクリックします。

受信サーバー	110
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックしない
送信サーバー	587
使用する暗号化接続の種類	なし
サーバーにメッセージのコピーを置く	チェックを外す (任意)

10. 「次へ」をクリックします。

1 1. 「完了」をクリックします。



以上で、メールの設定は完了です。

※「Outlook」を一旦終了し、「Outlook」を起動してからメールをご利用ください。