


メールソフト設定確認手順書 (Thunderbird)

- お手元に「承り書」をご用意ください。
- 本マニュアルは Thunderbird 139.x で作成しています。Thunderbird のバージョンにより表現や画面構成が異なる場合があります。

★ 設定手順

1. 「Thunderbird」を起動します。
2. OKBNET のご利用アカウント上で右クリック、「設定」をクリックします。



3. OKBNET のご利用アカウントをクリックし、各項目を確認します。

名前	任意の名前を入力 ※ここに入力した名前が、メールの送信者として表示されます。
メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp



4. 「サーバー設定」をクリックし、各項目を確認します。



サーバー名	<ul style="list-style-type: none"> ■ウイルスチェック「無」の場合 sp.利用ドメイン名 例) sp.example.co.jp、sp.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 vsp.利用ドメイン名 例) vsp.example.co.jp、vsp.okbnet.ne.jp
ポート	110
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証 (安全でない)
ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す	チェックしない ※任意

5. 「送信 (SMTP) サーバー」をクリックし、設定した送信サーバーを選択後、「編集」をクリックします。



6. 各項目を確認し、「OK」をクリックします。



サーバー名	<ul style="list-style-type: none"> ■ウイルスチェック「無」の場合 gw.利用ドメイン名 例) gw.example.co.jp、gw.okbnet.ne.jp ■ウイルスチェック「有」の場合 vgw.利用ドメイン名 例) vgw.example.co.jp、vgw.okbnet.ne.jp
ポート番号	587
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証 (安全でない)
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力

以上で、メールの設定確認は完了です。

「Thunderbird」を一旦終了してからメールをご利用ください。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局 (サポート時間: 平日 9:00~17:00)
 TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
 E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/