


メールソフト設定確認手順書 (Thunderbird 60.x)

・お手元に「承り書」をご用意ください。


★ 設定手順

1. 「Thunderbird」を起動します。
2. OKBNETのご利用アカウントを選択して、「このアカウントの設定を表示する」をクリックします。




3. OKBNETのご利用アカウントをクリックします。
以下項目を確認します。

名前	任意の名前を入力 ここに入力した名前が、メールの送信者として表示されます。
メールアドレス	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例) taro@okbnet.ne.jp




4. 「サーバー設定」をクリックします。
次の項目を確認します。



サーバー名	ウイルスチェック「無」の場合 sp.利用ドメイン名 例) sp.example.co.jp、 sp.okbnet.ne.jp ウイルスチェック「有」の場合 vsp.利用ドメイン名 例) vsp.example.co.jp、 vsp.okbnet.ne.jp
ポート	110
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証 (安全でない)
ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す	チェックしない 任意

5. 「送信 (SMTP) サーバー」をクリック
します。
設定した送信サーバーを選択し、「編集」
をクリックします。



6. 以下項目を確認します。

「OK」をクリックします。



サーバー名	ウイルスチェック「無」の場合 gw.利用ドメイン名 例) gw.example.co.jp、 gw.okbnet.ne.jp ウイルスチェック「有」の場合 vgw.利用ドメイン名 例) vgw.example.co.jp、 vgw.okbnet.ne.jp
ポート番号	587
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証 (安全でない)
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力

「アカウント設定」の画面の「OK」をクリックします。

以上で、メールの設定確認は完了です。

「Thunderbird」を一旦終了してからメールをご利用ください。

共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局 (サポート時間: 平日 9:00 ~ 17:00)
TEL 0584-77-2804 FAX 0584-77-2844
E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/