メールソフト設定確認手順書(iOS 11.X メール)SSL 対応

・お手元に「承り書」をご用意ください。
・お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。

1．ホーム画面で「設定」をタップします。

2．「アカウントとパスワード」をタップします。

3．設定を確認するアカウントをタップします。

4．下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

アカウント	オン
メール	承り書に記載されているご自身のメールアドレスを入力 例）taro@okbnet.ne.jp
ホスト名	■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 **mp.okbnet.ne.jp** ■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 **利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp** 例）「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力

「送信メールサーバ」の「SMTP」をタップします。

5．「プライマリサーバ」下の設定箇所をタップします。

6．下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

サーバ	オン
ホスト名	■メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 **mp.okbnet.ne.jp** ■メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 **利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp** 例）「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
ユーザ名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力 ※ご自身で変更された場合は、変更後のパスワードを入力
SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465

確認後、画面右上の「完了」をタップします。

7．画面左上のアカウント名のボタンをタップします。

8．「詳細」をタップします。

９．下記の表を参照し、各項目の設定を確認します。

SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバから削除	ご利用に応じて選択
サーバポート	995

確認後、画面左上のアカウント名のボタンをタップします。

１０．画面右上の「完了」をタップして、確認完了です。



共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局（サポート時間：平日９：００～１７：００）
TEL ０５８４－７７－２８０４ FAX ０５８４－７７－２８４４
E-mail info@okbnet.ne.jp URL https://www.okbnet.ne.jp/