メールソフト設定確認手順書(Android 8.X メール)

- ・お手元に「承り書」をご用意ください。
- ・お使いの端末があらかじめインターネットへ接続されていることをご確認ください。

・このページでは例として、GalaxyS8を使用してご案内します。 お使いのスマートフォンによって、表示される画面や項目名が異なる場合があります。

- 1. 「Gmail」をタップします。
- 2. 左上のメニューをタップします。
- 3. 設定を確認するアカウントが表示されていることを確認 します。
- 4. 画面を下の方までスクロールして「設定」をタップします。

5. 設定を確認するアカウントをタップします。

6. 「受信設定」をタップします。



受信トレイ

Gmail

=





← taro@okbnet.ne.jp :
画像 表示前に確認
同期頻度 15分毎
メールを同期する このアカウントのメールを同期
通知設定
メール通知 メールの着信時に通知を送信
通知を管理する
サーバー設定
受信設定 ユーザー名、バスワード、その他の受信サーバーの設 定
送信設定 ユーザー名、バスワード、その他の送信サーバーの設 定



7.受信設定を確認します。

ユーザー名	承り書のユーザ名を入力	ユーザー名
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力	
	※ご自身で変更された場合は、変更後の	
	パスワードを入力	7,29-1
サーバー	■ウイルスチェック「無」の場合	
	sp.利用ドメイン名	サーバー
	例)	sp.okbnet.ne.jp
	sp.example.co.jp	
	sp.okbnet.ne.jp	ポート
		110
	■ウイルスチェック「有」の場合	
	<u>xsp</u> .利用ドメイン名	セキュリティの種類
	例)	±≥1
	<u>vsp</u> .example.co.jp	メールのセキュリティは保証されていません
	<u>vsp</u> .okbnet.ne.jp	サーバーからメールを削除
ポート	110	平信トレイから削除したとき マ
セキュリティの種類	なし	文店トレイ かり別味したとさ *
サーバーから	ご利用に応じて選択	キャンセル 完了
メールを削除		

「完了」をタップします。

8. 「送信設定」をタップします。

← taro@okbnet.ne.jp :
テーシン(内)量 画像 表示前に確認
同期頻度 15分毎
メールを同期する このアカウントのメールを同期
通知設定
メール通知 メールの着信時に通知を送信
通知を管理する
サーバー設定
受信設定 ユーザー名、バスワード、その他の受信サーバーの設 定
送信設定 ユーザー名、バスワード、その他の送信サーバーの設 定

9.送信設定を確認します。

ログインが必要	オン
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
パスワード	承り書に記載のパスワードを入力
	※ご自身で変更された場合は、変更後の
	パスワードを入力
SMTP サーバー	■ウイルスチェック「無」の場合
	gw.利用ドメイン名
	例)
	gw.example.co.jp
	gw.okbnet.ne.jp
	■ウイルスチェック「有」の場合
	<u>v.g.w</u> .利用ドメイン名
	例)
	<u>vgw</u> .example.co.jp
	<u>vgw</u> .okbnet.ne.jp
ポート	587
セキュリティの種類	なし

ログインが必要
ユーザー名
tar123
パスワード
×
SMTP #//-
gw.okbnet.ne.jp
ポート
587
セキュリティの種類
なし メールのセキュリティは保証されていません
キャンセル 完了

「完了」をタップします。

10. アカウントの設定画面に戻りましたら、確認完了です。



 共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局(サポート時間:平日9:00~17:00)

 TEL 0584-77-2804
 FAX 0584-77-2844

 E-mail info@okbnet.ne.jp
 URL https://www.okbnet.ne.jp/